


Patientinformation

Stomi

Coloplast DialogueEducation

Konstruera en stomi




Konstruera en stomi


Patientinformation

Noteringar

Konstruktion av en änd-stomi




Konstruktion av en loop-stomi



En stomi är en kirurgiskt skapad öppning på tunn- eller tjocktarmen. En stomi är slutändan av tarmen som förs ut genom bukväggen och sys fast mot buken. En loop-stomi görs av en tarmslynga (loop) som förs ut genom bukväggen och öppnas så att den bildar två öppningar. Vid en loop-stomi använder man ibland en brygga eller en stav som får ligga kvar 3-10 dagar. Både en stomi som är skapad i änden av tarmen och en loop-stomi kan vara permanenta eller temporära, beroende på diagnosen och typen av kirurgi.


Konstruera en stomi

1. Ileostomi




En ileostomi är den näst vanligaste typen av stomi och placeras på tunntarmen. Den är vanligtvis rund eller oval till formen och har en längd på ca 2-3 cm. Avföringen som kommer från en ileostomi är vanligtvis halvfast till tunn och har en något fränare doft än normalt. En ileostomi är antingen permanent eller temporär, beroende på den typ av kirurgi du haft. Att ha en ileostomi innebär att du behöver en stomipåse på magen.

2. Kolostomi



En kolostomi är den vanligaste typen av stomi och placeras på tjocktarmen. Den är vanligtvis rund eller oval till formen och har en längd på ca 0,5-1 cm. Avföringen har samma konsistens som vanligt. Att ha en kolostomi innebär att du behöver en stomipåse på magen.

3. Urostomi (enligt Bricker)



Vid konstruktion av en urostomi enligt Bricker isolerar man en del av tarmen och gör den till ett utlopp för urinen. Urinledarna frigörs från urinblåsan och kopplas till den frigjorda tarmdelen. Ena änden av tarmen sys ihop, medan den andra leds ut på buken för att skapa en stomi. Stomins längd brukar vara ca 1-1,5 cm. Att ha en urostomi (enligt Bricker) betyder att du behöver en urostomipåse på magen.